

# 高铁螯合物还原酶(FCR)活性检测试剂盒

**中文名称** : 高铁螯合物还原酶(FCR)活性检测试剂盒

**英文名称** : Ferric chelate reductase Activity Assay Kit

**产品包装** : 盒装

**产品规格** : 50T/48S

**储存条件** : 2-8°C

**检测方法** : 可见分光光度法

**有 效 期** : 6 个月

**产品简介** : 双子叶植物和非禾本科单子叶植物采用铁螯合还原反应的高效活化和吸收机制

从土壤中获取铁。三价铁还原为二价铁后才能被植物吸收利用。在铁充足时，植物根部的三价铁氧化还原酶将 Fe(III)-螯合物中的铁还原并将还原所得 Fe<sup>2+</sup>转运通过细胞质膜进入根细胞内。

高铁螯合物还原酶 (Ferric chelate reductase, FCR, EC1.16.1.7) 催化 Fe<sup>3+</sup>还原为 Fe<sup>2+</sup>，Fe<sup>2+</sup>和菲洛嗪形成紫色络合物，在 562nm 下有特征吸收峰。

**产品组成** :

试剂名称	规格	保存条件
提取液	液体 60mL×1 瓶	2-8°C保存
试剂一	液体 15mL×1 瓶	2-8°C保存
试剂二	液体 15mL×1 瓶	2-8°C保存
试剂三	液体 15mL×1 瓶	2-8°C保存
标准品	粉剂×1 支	2-8°C保存

**溶液的配制:**


1、显色液：临用前根据样本数量按照试剂一：试剂二：试剂三=250μL: 250μL: 250μL(750 μL, 1T)的比例配制显色液，充分混匀，现配现用；

2、标准品：临用前加入 0.71mL 蒸馏水和 10μL 浓硫酸，配制成 50μmol/mL Fe<sup>2+</sup> 标准液。溶解好的标准品 2-8°C 可以保存 2 周。

3、62.5nmol/mL 标准溶液的配制：临用前取 50μL 50μmol/mL Fe<sup>2+</sup> 标准液和 950μL 蒸馏水混合配制成 2.5μmol/mL 标准溶液；再吸取 25μL 2.5μmol/mL (2500nmol/mL) 和 975 μL 蒸馏水混合配制成 62.5nmol/mL 标准溶液备用。

### 产品说明：

双子叶植物和非禾本科单子叶植物采用铁螯合还原反应的高效活化和吸收机制从土壤中获取铁。三价铁还原为二价铁后才能被植物吸收利用。在铁充足时，植物根部的三价铁氧化还原酶将 Fe(III)-螯合物中的铁还原并将还原所得 Fe<sup>2+</sup> 转运通过细胞质膜进入根细胞内。高铁螯合物还原酶(Ferricchelatereductase, FCR, EC1.16.1.7)催化 Fe<sup>3+</sup> 还原为 Fe<sup>2+</sup>，Fe<sup>2+</sup> 和菲洛嗪形成紫色络合物，在 562nm 下有特征吸收峰。



**注意：**实验之前建议选择 2-3 个预期差异大的样本做预实验。如果样本吸光值不在测量范围内建议稀释或者增加样本量进行检测。

### 需自备的仪器和用品：

可见分光光度计、低温离心机、分析天平、1mL 玻璃比色皿、可调式移液枪、研钵/匀浆器、浓硫酸(95%-99%AR)、冰和蒸馏水。

### 操作步骤：

#### 一、样本处理(可适当调整待测样本量)

1. 组织样本：按质量(g):提取液体积(mL)1:5~10 比例加入提取液(建议称取 0.1g 样本，加入 1.0mL 提取液)，冰浴匀浆后，于 4°C,8000g，离心 10min，弃沉淀，取上清液置于冰上待测。

2. 液体样本：直接测定。若液体有浑浊则离心取上清测定。

## 二、测定步骤

1. 可见分光光度计预热 30min 以上，调节波长至 562nm，蒸馏水调零。

2. 显色液临用前平衡至常温。

3. 标准管测定

吸取 250μL 62.5nmol/mL Fe<sup>2+</sup> 标准液，加入 750μL 显色剂，充分混匀，测定 562nm 下的吸光度，记为 A 标准，此时 Fe<sup>2+</sup> 终浓度为 15.625nmol/mL，标准管只需做 1-2 次。

4. 空白管测定

吸取 250μL 蒸馏水，加入 750μL 显色剂，充分混匀，测定 562nm 下的吸光度，记为 A 空白，计算  $\Delta A$  标准 = A 标准 - A 空白，空白管只需做 1-2 次。

5. 操作表：(在 1mL 玻璃比色皿中以下试剂)

试剂名称(μL)	测定管
样本	250
显色液	750

立即充分混匀后于 1mL 玻璃比色皿，562nm 处测定 10s 时的吸光值 A<sub>1</sub>，常温反应 30min，测定 30min 10s 时的吸光值 A<sub>2</sub>，记录 562nm 下 10s 时吸光值 A<sub>1</sub> 和 30min 后的吸光值 A<sub>2</sub>。计算  $\Delta A = A_2 - A_1$ 。

## 三、高铁螯合物还原酶(FCR)活性计算

### (1) 按样本蛋白浓度计算：

单位的定义：每 mg 组织蛋白在每分钟生成 1nmol Fe<sup>2+</sup> 定义为一个酶活力单位。FCR 活性

$$(U/mg\text{prot}) = \Delta A \times C_{\text{标}} \div \Delta A_{\text{标准}} \times V_{\text{总}} \div (C_{\text{pr}} \times V_{\text{样}}) \div T = 2.083 \times \Delta A \div \Delta A_{\text{标准}} \div C_{\text{pr}}$$

**(2)按样本质量计算:**

单位的定义：每 g 组织在每分钟生成 1nmolFe<sup>2+</sup>定义为一个酶活力单位。FCR 活性(U/g 质量)= $\Delta A \times C_{\text{标}} \div \Delta A_{\text{标准}} \times V_{\text{反总}} \div (W \div V_{\text{提取}} \times V_{\text{样}}) \div T = 2.083 \times \Delta A \div \Delta A_{\text{标准}} \div W \times C_{\text{标}}$ : Fe<sup>2+</sup>标准品浓度, 15.625nmol/mL; V 反总: 反应体系总体积, 1mL; Cpr: 上清液蛋白浓度, mg/mL; V 样: 加入反应体系中上清液体积, 250μL=0.25mL; V 提取: 加入提取液体积, 1mL; T: 反应时间, 30min; W: 样本质量, g。

**注意事项:**

1、如果ΔA 小于 0.010 或测定管吸光值接近空白管，可以增加样本量或者延长反应时间后再进行测定；如果ΔA 大于 1 或者 A1 大于 1，建议将样本上清用提取液适当稀释后再进行测定。注意同步修改计算公式。

**实验实例:**

1、称取 0.1214g 樱桃番茄，加入提取液进行冰浴匀浆，按照测定步骤操作，用 1mL 玻璃比色皿测得计算  $\Delta A = A_2 - A_1 = 0.921 - 0.082 = 0.839$ ， $\Delta A_{\text{标准}} = A_{\text{标准}} - A_{\text{空白}} = 0.723 - 0.044 = 0.679$ ，带入公式计算：FCR 活性(U/g 质量)= $2.083 \times \Delta A \div \Delta A_{\text{标准}} \div W = 21.020 \text{U/g 质量}$ 。

2、称取 0.1002g 闽南叶片，加入提取液进行冰浴匀浆，按照测定步骤操作，用 1mL 玻璃比色皿测得计算  $\Delta A = A_2 - A_1 = 0.203 - 0.088 = 0.115$ ， $\Delta A_{\text{标准}} = A_{\text{标准}} - A_{\text{空白}} = 0.723 - 0.044 = 0.679$ ，带入公式计算：FCR 活性(U/g 质量)= $2.083 \times \Delta A \div \Delta A_{\text{标准}} \div W = 3.521 \text{U/g 质量}$ 。